

07.12.2020

# Instrukcja parowania urządzeń systemu Appartme

Pakiet Premium

## 1. Pobierz aplikację Appartme na smartfona



Aplikację można pobrać w sklepach: App Store (system IOS) lub Google Play (system Android).

## 2. Załóż konto oraz zaloguj się w aplikacji Appartme

Po włączeniu aplikacji Appartme, pierwszy - powitalny ekran daje użytkownikowi możliwość zalogowania się lub utworzenia konta. Aby utworzyć nowe konto, należy kliknąć w napis „Zarejestruj się”. Następny ekran umożliwia nam podanie adresu e-mail oraz hasła, na które zostanie zarejestrowane konto użytkownika - po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” w celu potwierdzenia informacji.

Na podany adres email zostanie automatycznie wysłany e-mail aktywacyjny, którym należy potwierdzić chęć założenia konta Appartme.


(Uwaga! W przypadku braku otrzymania wiadomości należy sprawdzić skrzynkę Spam) Następnie należy się zalogować poprzez wpisanie swojego maila oraz hasła do nowo utworzonego konta.



### 3. Dodawanie urządzeń do aplikacji - RELAY

W celu dodania nowych urządzeń należy wejść w zakładkę Urządzenia, znajdującą się na dolnym pasku aplikacji.

Klikamy w przycisk „Dodaj urządzenie”, a następnie wybieramy z listy urządzenie Relay.




Urządzenie Relay jest zamontowane w Tablicy Mieszkaniowej, która zazwyczaj znajduje się w okolicy drzwi wejściowych do mieszkania.


Wybieramy opcję „Dodaj przez Bluetooth”, która znajduje się w dolnej części ekranu. W następnym kroku klikamy impulsowo (krótko) przycisk „Reset/Function” na przednim panelu urządzenia Relay.

Dioda „Status” powinna migać na niebiesko.

(Uwaga! Przy dłuższym przyciśnięciu przycisku „Reset/Function” dioda może migać na żółto, co oznacza wejście urządzenia w tryb aktualizacji oprogramowania. W takim przypadku należy odczekać ok 5 min do zakończenia migania).



Aby uzyskać dostęp zdalny do urządzenia musisz powiązać je z Centralką. Wybierz z listy Centralka z którym chcesz powiązać urządzenie.



Kliknij przycisk na urządzeniu.


Dioda urządzenia zacznie migać na niebiesko




Po znalezieniu urządzenia klikamy „Rozpocznij”. Należy wpisać kod parowania urządzeń.

W zależności od systemu oraz wersji oprogramowania Żądanie parowania połączenia Bluetooth pojawi się jako okno do wpisania kodu lub można je odnaleźć w rozwijanym w górnej części ekranu menu szybkiego dostępu (System Android).




**KOD PAROWANIA URZĄDZENIA RELAY/SENSOR TO: 705 227**



Znaleziono **Relay 3661** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Znaleziono **Relay 3661** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Poczekaj aż na ekranie pojawi się komunikat parowania i wpisz w pole kod. Kod znajdziesz w instrukcji urządzenia




Po wpisaniu kodu nastąpi konfigurowanie urządzenia, które może potrwać kilka minut. Po zakończonym procesie klikamy „Gotowe”. Urządzenie jest już gotowe do użycia. Jeśli utworzyliśmy wcześniej Pokoje w aplikacji to możemy od razu przyporządkować do nich urządzenie - wówczas będzie widoczne w tym Pokoju.



Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia




Wybierz Pokój do którego chcesz przypiąć urządzenie. Urządzenie będzie widoczne w tym Pokoju



#### 4. Dodawanie urządzeń do aplikacji – SENSOR

W celu dodania urządzenia Sensor należy wejść w zakładkę Urządzenia, znajdującą się na dolnym pasku aplikacji.

Klikamy w przycisk „Dodaj urządzenie”, a następnie wybieramy z listy urządzenie Sensor.




Wybieramy opcję „Dodaj przez Bluetooth”, która znajduje się w dolnej części ekranu, a następnie klikamy w przycisk „Dalej”.

Urządzenie Sensor jest zamontowane w Tablicy Mieszkaniowej, znajdującej się zazwyczaj w okolicy drzwi wejściowych do mieszkania.


Klikamy impulsowo (krótko) przycisk „Function”, który znajduje się na przednim panelu urządzenia Sensor.

Dioda powinna migać na niebiesko.

(Uwaga! Przy dłuższym przyciśnięciu przycisku „Reset/Function” dioda może migać na żółto, co oznacza wejście urządzenia w tryb aktualizacji oprogramowania. W takim przypadku należy odczekać ok 5 min do zakończenia migania).




Aby uzyskać dostęp zdalny do urządzenia musisz powiązać je z Centralką. Wybierz z listy Centralka z którym chcesz powiązać urządzenie.



Kliknij przycisk na urządzeniu.

Dioda urządzenia zacznie migać na niebiesko




Po znalezieniu Sensora klikamy „Rozpocznij”. Należy wpisać kod parowania urządzenia i kliknąć „Ok.”.



W zależności od systemu oraz wersji oprogramowania Żądanie parowania połączenia Bluetooth wyskoczy jako okno do wpisania kodu lub można je odnaleźć w rozwijanym w górnej części ekranu menu szybkiego dostępu (System Android).

**KOD PAROWANIA URZĄDZENIA RELAY/SENSOR TO: 705 227**







Znaleziono **Sensor 3647** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Znaleziono **Sensor 3647** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Po wpisaniu kodu nastąpi konfigurowanie urządzenia, które może potrwać kilka minut. Po zakończonym procesie klikamy „Gotowe”. Urządzenie jest już gotowe do użycia. Jeśli utworzyliśmy wcześniej Pokoje w aplikacji to możemy od razu przyporządkować do nich urządzenie - wówczas będzie widoczne w tym Pokoju.



Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia




Wybierz Pokój do którego chcesz przypiąć urządzenie.  
Urządzenie będzie widoczne w tym Pokoju




## 5. Dodawanie urządzeń do aplikacji – CENTRALKA

W celu dodania urządzenia Centralka należy wejść w zakładkę Urządzenia, znajdującą się na dolnym pasku aplikacji. Niezbędne jest włączenie w telefonie Bluetooth oraz połączenie z siecią wi-fi, do której chcemy dodać urządzenie.



Klikamy w przycisk „Dodaj urządzenie”, a następnie wybieramy z listy urządzenie Centralka.




Wciskamy przycisk z tyłu urządzenia przez około 3 sek., aż na urządzeniu dioda zacznie migać na niebiesko (Uwaga! Przy dłuższym przyciśnięciu przycisku dioda może migać na żółto-niebiesko, co oznacza wejście urządzenia w tryb resetu oprogramowania. W takim przypadku należy odczekać ok 10 sekund do zakończenia migania).



Znaleziono **Connect 99AD** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji



Poczekaj aż na ekranie pojawi się komunikat parowania i wpisz w pole kod. Kod znajdziesz w instrukcji urządzenia





Po wykryciu przez telefon urządzenia klikamy „Dalej”. Wówczas pojawi się komunikat z żądaniem kodu parowania.

Należy wpisać kod parowania urządzeń.


W zależności od systemu oraz wersji oprogramowania Żądanie parowania połączenia Bluetooth wyskoczy jako okno do wpisania kodu lub można je odnaleźć w rozwijanym w górnej części ekranu menu szybkiego dostępu (System Android).

**KOD PAROWANIA URZĄDZENIA CENTRAŁKA TO: 123 456**





Po wpisaniu kodu i sparowania urządzeń należy połączyć się z siecią wi-fi, do której chcemy dodać urządzenie (sieć wi-fi musi mieć częstotliwość 2.4 GHz) oraz kliknąć „Dalej”.


Następnie musimy wpisać hasło do sieci, z którą się łączymy i kliknąć „Dalej”.




Wprowadź hasło do sieci **dostepdoswiata**





Trwa łączenie z **dostepdoswiata**




Po połączeniu się z siecią otrzymamy komunikat o zakończeniu dodawania. Klikamy „Gotowe” i po chwili na urządzeniu dioda powinna świecić stałym niebieskim światłem. Jeśli utworzyliśmy wcześniej Pokoje w aplikacji to możemy od razu przyporządkować do nich urządzenie. Wówczas będzie widoczne w tym Pokoju.



Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia




Wybierz Pokój do którego chcesz przypiąć urządzenie.  
Urządzenie będzie widoczne w tym Pokoju



## 6. Dodawanie urządzeń do aplikacji – SENSOR DO CENTRALKI

W celu dodania urządzenia Sensor do Centralki należy wejść w zakładkę Urządzenia, znajdującą się na dolnym pasku aplikacji.

Klikamy w przycisk „Dodaj urządzenie”, a następnie wybieramy z listy urządzenie Sensor.




Wybieramy Centralkę, z którą chcemy powiązać Sensor.

Klikamy impulsowo (krótko) przycisk „Function”, który znajduje się na przednim panelu urządzenia Sensor.


Dioda powinna migać na niebiesko.

(Uwaga! Przy dłuższym przyciśnięciu przycisku „Reset/Function” dioda może migać na żółto, co oznacza wejście urządzenia w tryb aktualizacji oprogramowania. W takim przypadku należy odczekać ok 5 min do zakończenia migania).





Aby uzyskać dostęp zdalny do urządzenia musisz powiązać je z Centralką. Wybierz z listy Centralka z którym chcesz powiązać urządzenie.



Kliknij przycisk na urządzeniu.


Dioda urządzenia zacznie migać na niebiesko





Po znalezieniu Sensora klikamy „Rozpocznij”. Należy wpisać kod parowania urządzenia i kliknąć „Ok.”.

W zależności od systemu oraz wersji oprogramowania Żądanie parowania połączenia Bluetooth wyskoczy jako okno do wpisania kodu lub można je odnaleźć w rozwijanym w górnej części ekranu menu szybkiego dostępu (System Android).


**KOD PAROWANIA URZĄDZENIA RELAY/SENSOR TO: 705 227**




Znaleziono **Sensor 3647** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji





Znaleziono **Sensor 3647** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji



Po wpisaniu kodu nastąpi konfigurowanie urządzenia, które może potrwać kilka minut. Po zakończonym procesie klikamy „Gotowe”. Urządzenie jest już gotowe do użycia. Jeśli utworzyliśmy wcześniej Pokoje w aplikacji to możemy od razu przyporządkować do nich urządzenie - wówczas będzie widoczne w tym Pokoju.




Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia



## 7. Dodawanie urządzeń do aplikacji – RELAY DO CENTRALKI

W celu dodania urządzenia Relay należy wejść w zakładkę Urządzenia, znajdującą się na dolnym pasku aplikacji.

Klikamy w przycisk „Dodaj urządzenie”, a następnie wybieramy z listy urządzenie Relay.



Wybieramy Centralkę, z którą chcemy powiązać Relay. W następnym kroku klikamy impulsowo (krótko) przycisk „Reset/Function” na przednim panelu urządzenia Relay.

Dioda „Status” powinna migać na niebiesko.


(Uwaga! Przy dłuższym przyciśnięciu przycisku „Reset/Function” dioda może migać na żółto, co oznacza wejście urządzenia w tryb aktualizacji oprogramowania. W takim przypadku należy odczekać ok 5 min do zakończenia migania).




Po znalezieniu urządzenia klikamy „Rozpocznij”. Należy wpisać kod parowania urządzeń.

W zależności od systemu oraz wersji oprogramowania Żądanie parowania połączenia Bluetooth pojawi się jako okno do wpisania kodu lub można je odnaleźć w rozwijanym w górnej części ekranu menu szybkiego dostępu (System Android).




**KOD PAROWANIA URZĄDZENIA RELAY/SENSOR TO: 705 227**



Znaleziono **Relay 3661** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Znaleziono **Relay 3661** Przygotuj kod parowania urządzenia. Kod znajdziesz w instrukcji




Poczekaj aż na ekranie pojawi się komunikat parowania i wpisz w pole kod. Kod znajdziesz w instrukcji urządzenia



Po wpisaniu kodu nastąpi konfigurowanie urządzenia, które może potrwać kilka minut. Po zakończonym procesie klikamy „Gotowe”. Urządzenie jest już gotowe do użycia. Jeśli utworzyliśmy wcześniej Pokoje w aplikacji to możemy od razu przyporządkować do nich urządzenie - wówczas będzie widoczne w tym Pokoju.



Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia



Wybierz Pokój do którego chcesz przypiąć urządzenie. Urządzenie będzie widoczne w tym Pokoju

